


Como configurar o MF-E Direto no Nota fácil


A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) comunica que serão desativadas as soluções Integrador e Validador Fiscal utilizadas no processo de emissão do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) e da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e).


Se você ainda utiliza o MF-e com o integrador e deseja mudar, veja o passo a passo à seguir:

Como resolver:




1. É preciso alterar o layout utilizado para "MF-e direto". Para isso, abra o

2. Acesse  **Opções (F11)** Aba **Documentos Fiscais** **NFC-e / CF-e SAT** Aponte o layout **MF-e Direto**:





 As demais configurações do MF-e não irá mudar.

 **Gravar**

3. Clique em

4. Em seguida deverá ser instalado um novo **driver** para comunicação direta, liberado pela Sefaz do Ceará. Há duas versões disponíveis:

- https://www.tanca.com.br/assets/conteudo/drivers/TM-1000/DriverMFE_Instalador_01.05.06.zip
- https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/download/projetomfe/DriverMFE_Instalador-x86-01.05.09.exe

 A versão 01.05.06 só encontramos no site da Tanca, mas funciona para qualquer Mfe. O 01.05.09 está disponível no site da Sefaz do Ceará. 

4.1. Execute um dos instaladores, será baixado no canto inferior esquerdo, após execute-o.



DriverMFE_Instala....exe


Abriu


Próximo >

Instalar

Feche o txt que será aberto.


5. Depois de executar o instalador de um dos drivers acima, é preciso copiar as dlls que ficam em **C:\Program Files (x86)\SEFAZ-CE\Driver MFE\ Biblioteca de funções** e colocar na **SysWow** ou na **System32**, dependendo do Windows utilizado:

5.1. Primeiro abra o Explorador de arquivo  E acesse o caminho: C:\Program Files (x86)\SEFAZ-CE\Driver MFE\Biblioteca de funções




5.2. Selecione todas as dll's com o mouse e clique em  +  no seu teclado.



5.3. Acesse C:\Windows\System32 ou C:\Windows\SysWOW64:



5.4. Clique em  +  para colar as DLLs.

6. Em seguida vamos entrar no .ini do comunicador, que fica no diretório da imagem abaixo e trocar a porta, informando a porta de comunicação criada pelo MFE no momento de sua conexão, a porta deve ser configurada desta forma mesmo, se for COM3, informar '3' e salvar o arquivo (Arquivo Salvar.)



6.1. Acesse  **Gerenciador de Dispositivos**  **Portas (COM e LPT)**

7. Agora iremos mudar o layout no sistema, para isso precisamos copiar o Layout disponível no Drive: [CLIQUE AQUI](#) e colar na pasta **C:\Program Files (x86)\Alterdata\Shop\Lays**.

8. Por fim, **Reinicie** o serviço do comunicador e está pronto.



7.1. Acesse  **Gerenciador de Tarefas**  **Serviços**  **Comunicador** Botão direito + 