

# Como configurar etiqueta de balança no Nota Fácil?

Quando o cliente trabalha com etiqueta de balança é necessário informar no sistema os parâmetros para que elas sejam emitidas corretamente.

Para realizar as configurações, peça ao cliente uma etiqueta impressa por sua balança.

## Configurações no Nota Fácil:



Balança

1. Acesse o Nota Fácil -> -> selecione a aba

2. Marque o checkbox  Usa balança emissora de etiqueta de código de barras

3. Informe os dados solicitados:

Etiqueta da balança

Usa balança emissora de etiqueta de código de barras

Tipo de etiqueta

Informe o caracter de controle da etiqueta de código de barras da balança.

Informe o tamanho do código do produto na etiqueta.

Informe o número de casas decimais do peso ou preço na etiqueta.

Informe quantos caracteres do código serão tratados como dígitos verificadores.

## Tipo de etiqueta:

Informe se é 'código e peso' ou 'código e preço', verificando diretamente na etiqueta da balança.

## Observe abaixo dois exemplos de como identificar o tipo da etiqueta:

- Etiqueta de código e peso:

Nesse exemplo, o peso é de 0,160kg e o preço R\$:0,91.



No código de barras o valor informado é **0160**, referente ao peso.

- Etiqueta de código e preço:

Nesse exemplo, o peso é 0,022 kg e o preço R\$:2,04.



No código de barras o valor informado é 204, referente ao preço.

- **Caracter de controle da etiqueta de código de barras da balança:** É o primeiro dígito apresentado na etiqueta. Deve ser informado o número que aparece, não a quantidade.

Exemplo: Na etiqueta abaixo o campo seria preenchido com 2.



- **Tamanho do código do produto na etiqueta:** Tamanho do código do item emitido pela balança.

**⚠ Atenção!**

O código deve ser configurado conforme a exportação da balança. Lembre-se, ao passar uma venda no sistema os zeros à esquerda são desconsiderados, lendo apenas os zeros à direita.

**Exemplo com 4 campos:**

Código do produto no Shop: 000501

Código levado na balança conforme imagem abaixo: 2050100002044.

Para que não dê erro na leitura do sistema, os dois zeros à direita **não podem** ser considerados, nesse caso a configuração é de 4 campos:



**Exemplo com 6 campos:**

Código do produto no Shop: 000501

Código levado na balança conforme imagem abaixo: 2000501002044.

Para que não dê erro na leitura do sistema, os dois zeros à esquerda **devem** ser considerados, nesse caso a configuração é de 6 campos:



- **Número de casas decimais do peso ou preço na etiqueta:**

Para preço: 2 casas decimais.

Para peso: 3 casas decimais.

- **Quantidades de caracteres do código que serão tratados como dígitos verificadores:** É a quantidade de dígitos que aparece na etiqueta após o peso/preço.

Exemplo: Após o preço observe que é levado apenas um campo, nesse caso preenchemos o campo com 1.



4. Após finalizar as configurações, clique em

5. Pronto! Agora é só bipar ou digitar o código de barras para que o sistema leia as informações do produto.



#### Importante!

Para o sistema ler o peso do produto corretamente, é necessário marcar que o produto trabalha com quantidade fracionária em seu cadastro.

Para te ajudar, separamos alguns links sobre etiqueta de balança!

- [Configuração de etiqueta de balança no orçamento](#)
- [Configuração e uso do módulo para carga de balança e totens](#)
- [Saiba como Configurar o PDV para leitura de etiqueta de balanças](#)
- [Exportação de Produtos para a Balança](#)

