










Como configurar o Shop para enviar e-mail?

Como configurar:

1. No Shop, acesse a aba  e clique em .
 2. Selecione a opção  e clique em .
 3. Informe o provedor do seu e-mail (Gmail, Yahoo, Outlook, entre outros).
 4. Em seguida, informe o seu endereço de e-mail e a senha de acesso ao seu e-mail.
 5. Clique em [Avançado](#), confirme o seu endereço de e-mail.
 6. Confirme o **SMTP** e **Porta de Comunicação** do seu provedor de e-mail.
 7. Marque as opções "**O Servidor utiliza conexão SSL**" e "**O servidor requer autenticação**" de acordo com as configurações do seu provedor de e-mail.
- OBS: Só será necessário informar manualmente os dados do passo 7 e 8, caso o provedor de e-mail seja 'Outros'.

Provedores	
Provedor de e-mail: TERRA	Servidor SMTP: smtp.terra.com.br Porta: 587 Este servidor requer conexão segura: NÃO Usuário: nomedeusuario@terra.com.br (com @) Senha: *****
Provedor de e-mail: UOL	Servidor SMTP: smtps.uol.com.br Porta: 587 Este servidor requer conexão segura: SIM Usuário: seuemail@uol.com.br Senha: *****
Provedor de e-mail: BOL	Servidor SMTP: smtps.bol.com.br Porta: 587 Este servidor requer conexão segura: SIM Usuário: seuemail@bol.com.br Senha: *****
Provedor de e-mail: GMAIL	Servidor SMTP: smtp.gmail.com Porta: 587 Este servidor requer conexão segura: SIM Usuário: seuemail@gmail.com Senha: ***** <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Se o seu e-mail for gmail também é necessário realizar uma configuração. CLIQUE AQUI para ver esta dica.</div>
Provedor de e-mail: YAHOO	Servidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.br Porta: 25 Este servidor requer conexão segura: NÃO Usuário: seulogin@yahoo.com.br Senha: *****
Provedor de e-mail: IG	Servidor SMTP: smtp.ig.com.br Porta: 587 Este servidor requer conexão segura: SIM Usuário: seuemail@ig.com.br Senha: ****
Provedor de e-mail: GLOBO.COM	Servidor SMTP: smtp.globo.com Porta: 25 Este servidor requer conexão segura: NÃO Usuário: seulogin Senha: *****

Provedor de e-mail: OI VELOX	Servidor SMTP: smtp.oi.com.br Porta: 25 Este servidor requer conexão segura: NÃO Usuário: seuemail@oi.com.br Senha: ***** <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 5px; margin-top: 10px;">  É permitido enviar e-mail somente se estivermos conectados na rede da OI. Recomendamos criar uma conta em provedor Gratuito como GMAIL ou BOL e usá-la. </div>
Provedor de e-mail: HOTMAIL	Servidor SMTP: smtp.live.com Porta: 587 Este servidor requer conexão segura: SIM Usuário: usuario@hotmail.com / @live.com / @outlook.com Senha: *****

8. Realize o envio de um e-mail teste clicando em  , para verificar se a configuração está correta.
9. Clique em .
10. Ao voltar para a tela inicial, basta informar quais módulos utilizarão esse e-mail para envio.
11. Em seguida, clique em .